

Liste mit POP3- und SMTP-Servern

- ↓ [Freemail-Anbieter](#)
- ↓ [Provider & Online-Dienste](#)
- ↓ [Webspace-Anbieter](#)

▼ Freemail-Anbieter

▼ [blueVARIA.de](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.bluevaria.de* (POP3 und IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.bluevaria.de*
 - ▶ **Benutzername:** blueVARIA-E-Mail-Adresse mit ausgewählter Domain
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben.
-

▼ [GMX](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.gmx.net*, IMAP: *imap.gmx.net*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.gmx.net*
 - ▶ **Benutzername:** GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben. IMAP ist nur in den Tarifen *ProMail* und *TopMail* verfügbar.
-

▼ [Google Mail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.googlemail.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.googlemail.com* (SSL; Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.googlemail.com* (SSL; Port 465 oder 587)
 - ▶ **Benutzername:** *Benutzername@googlemail.com*
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren. POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung. Der SMTP-Server läuft auf Port 465 oder 587, der POP3-Server auf Port 995 (Standard-Port für POP3 über SSL), der IMAP-Server auf Port 993 (Standard-Port für IMAP über SSL).
-

▼ [Hotmail](#)

Beim kostenlosen Hotmail gibt es keine POP3- und SMTP-Server, die Sie nutzen können (wohl aber bei der [kostenpflichtigen Variante](#)). Wenn Sie Outlook 2003 oder 2007 verwenden, können Sie mit Hilfe des kostenlosen [Outlook Connector](#) auf Ihr Postfach zugreifen. Der Zugriff mit *Windows Live Mail* soll ebenfalls möglich sein, wie es mit Outlook Express aussieht, weiß ich nicht. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der [WebMail-Erweiterung](#) für das Programm *Thunderbird*.

▼ [Hotmail Plus](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.live.com* (SSL; Port 995)
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.live.com* (SSL; Port 25)

- ▶ **Benutzername:** Vollständige Hotmail-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung. Diese Einstellungen gelten nur für das kostenpflichtige **Windows Live Hotmail Plus**. Sie können weiterhin mit dem kostenlosen [Outlook Connector](#) für Outlook 2003 und Outlook 2007 oder mit *Windows Live Mail* auf das Postfach zugreifen.
-

▼ [Lycos Mail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.premiummail.lycos.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.premiummail.lycos.de*
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige Lycos-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. POP3 und SMTP sind eigentlich nur noch gegen Aufpreis verfügbar. Wenn Sie nicht bezahlen wollen, können Sie mit HTTPMail auf Ihr Lycos-Konto zugreifen (siehe [Hotmail](#)). Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der [WebMail-Erweiterung](#) für das Programm [Thunderbird](#). Die HTTPMail-Adresse lautet:
http://webdav.lycos.de/httpmail.asp
-

▼ [mymail.ch](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.mymail.ch* (POP3 und IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.mymail.ch*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [WEB.DE FreeMail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.web.de*, IMAP: *imap.web.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.web.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP".
-

▼ [Yahoo! Mail](#) (gilt für Yahoo! Deutschland)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.mail.yahoo.de* oder *pop.mail.yahoo.com*
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.mail.yahoo.de* oder *smtp.mail.yahoo.com*
- ▶ **Benutzername:** Benutzername
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung. Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren. Diese Daten gelten für die deutsche Version von Yahoo! Mail. In anderen Ländern ist es unter Umständen nicht möglich, POP3 und SMTP kostenlos zu nutzen.

[↑ Nach oben](#) [↓ Nach unten](#)

▼ **Provider & Online-Dienste**

▼ [Alice DSL](#) (für Kunden nach dem 22.11.2006)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.alice-dsl.net*, IMAP: *imap.alice-dsl.net*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.alice-dsl.net*
 - ▶ **Benutzername:** Alice E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Weitere Einstellmöglichkeiten finden Sie auf der [entsprechenden Hilfeseite](#) bei Alice.
-

▼ AOL (Domain *aol.com*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aol.com*, IMAP: *imap.de.aol.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.de.aol.com* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
-

▼ AOL (Domains *aim.com* und *aol.de*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aim.com*, IMAP: *imap.aim.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.aim.com* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
-

▼ Arcor

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.arcor.de*, IMAP: *imap.arcor.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.arcor.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Wenn Sie nicht über Arcor ins Internet eingewählt sind, müssen Sie die SMTP-Authentifizierung aktivieren.
-

▼ Chello (Österreich, Wien)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.chello.at*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mgate.chello.at*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Chello (UPC-Telekabel) ins Internet eingewählt sind.
-

▼ CompuServe (Deutschland)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.compuserve.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.compuserve.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername (für SMTP-Server: *Benutzername@compuserve.de*)
 - ▶ **Besonderheiten:** Wenn Sie nicht über CompuServe ins Internet eingewählt sind, müssen Sie die SMTP-Authentifizierung aktivieren.
-

▼ Freenet

- ▶ **Posteingangsserver:** *mx.freenet.de* (POP3 und IMAP)
- ▶ **Postausgangsserver:** *mx.freenet.de*

- ▶ **Benutzername:** Benutzername@freenet.de
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ NetCologne

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.netcologne.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.netcologne.de*
 - ▶ **Benutzername:** nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
 - ▶ **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über NetCologne ins Internet eingewählt sind.
-

▼ O₂ Online

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.o2online.de*, IMAP: *imap.o2online.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.o2online.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@o2online.de (bei IMAP fällt das @o2online.de weg!)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Als IMAP-Standardordner muss entweder nichts oder "." angegeben werden.
-

▼ T-Online

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.t-online.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mailto.t-online.de*
 - ▶ **Benutzername:** Egal
 - ▶ **Besonderheiten:** Benutzername und Kennwort sind egal (können sogar komplett entfallen), da diese Möglichkeit nur funktioniert, wenn Sie über den T-Online-Zugang angemeldet sind.
Diese Daten gelten nur, wenn Sie T-Online als einzelner Benutzer nutzen.
-

▼ T-Online (über andere Provider; mehrere Benutzer; E-Mail-Pakete)

- ▶ **Posteingangsserver:** *popmail.t-online.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtpmail.t-online.de*
 - ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Diese Daten gelten, wenn Sie Ihre E-Mails unterwegs über einen anderen Provider abrufen möchten, Ihren T-Online-Zugang mit mehreren Personen nutzen oder eines der E-Mail-Pakete nutzen.
-

▼ Tiscali

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.tiscali.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.tiscali.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Tiscali ins Internet eingewählt sind.
-

▼ Versatel

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.versatel.de*, IMAP: *imap4.versatel.de*

- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.versatel.de*
- ▶ **Benutzername:** Benutzername@versanet.de
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[↑ Nach oben](#) [↓ Nach unten](#)

▼ Webservice-Anbieter

▼ 1&1 Hosting

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.1und1.de*, IMAP: *imap.1und1.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.1und1.de*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ all-inkl.com

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Deinprovider.de

- ▶ **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ domainFACTORY

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Domainunion

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Host Europe

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mailout.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** wpxxxxx-yyyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Kontent

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.kontent.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.kontent.com*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ **Strato**

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *post.strato.de*, IMAP: *imap.strato.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *post.strato.de*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP".
-

▼ **T-Online Webhosting**

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop-mail.t-online.de*, IMAP: *imap.t-online.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *asmtpt.t-online.de*
 - ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ **UD Media**

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (Port 25 oder 587)
 - ▶ **Benutzername:** l3sxxxxpy (xxxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Wenn Sie die Mails über Port 25 versenden, antwortet der SMTP-Server bei der Verbindungsaufnahme aus Gründen des Spam-Schutzes erst nach 30 Sekunden. Bei Port 587 entfällt diese Wartezeit.
-

▼ **Webhostone**

- ▶ **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** wwxxxxpy (xxxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ **Webpace4All**

- ▶ **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
- ▶ **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
- ▶ **Benutzername:** webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Alle Angaben ohne Gewähr!

[Startseite](#) --> [Hilfen & Technische Artikel](#) --> Liste mit POP3- und SMTP-Servern
